

**Pasform: Kropsnær, meget udringet v-udskæring****Materiale:** Silky Bamboo, 70 % bambus / 30 % bomuld**Alternativ:** Roma, 50 % bomuld / 50 hb acryl  
Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den samme. Det kan også være nødvendigt at skifte pindnr.**Str.:** S (M) L (XL)**Garnforbrug:****Silky Bamboo:** 7 (8) 8 (9) ngl á 50 g**Tilbehør:** 3 – 4 knapper**Modellens brystvidde:** 82 (90) 98 (108) cm**Hel længde:** 55 (56) 57 (58) cm**Pinde:** Jumperpind nr. 4 og 4½**Hæklenål:** nr 4.**Strikkefasthed:** 18 m glat og 25 p = 10 x 10 cm.**Bemærk:** Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde.**Forkortelser:****ret** = ret på ret og vrangside.**glat** = ret på retside, og vrang på vrangside.**1 enk indt** = 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over den ene ret.**1 udt** = tag lænken op før næste m og strik den dr ret.**Strikkeforkortelser:**

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, dr = drejet, sm = sammen, indt = indtagning, udt = udtagning, beg = begyndelsen, slutn = slutningen, gent = gentag.

**Hækleforkortelser:**

lm = luftmaske, fm = fastmaske, km = kædemaske.

**RYG – strikkes i hulmønster:**

Slå 75 (83) 91 (99) m op på p nr. 4½ og strik 1. p rib: 1 drejet r \* 1 vr, 1 drejet r \*. På næste p (arb r-side), fortsættes iflg. diagram. Når arb måler 11 (12) 12 (13) cm skiftes til p nr. 4 og der strikkes et 8 cm bredt ribstrikket taljestykke – næste p fra arb r-side: 1 dr r, \* 1 vr, 1 dr r \*. Sæt evt. et mærke i diagrammet for at huske hvilken p der er sluttet med inden ribstykket !. Efter ribstykket skiftes igen til p nr. 4½ og der fortsættes iflg. diagrammet idet den første p i mønsteret er en fortsættelse af mønsteret under ribstykket. Når arb i alt måler 36 cm, lukkes til ærmegab i hver side og i beg af de næste 2 p for 3 (4) 5 (6) m = 69 (75) 81 (87) m. På næste p (arb vr-side) strikkes de 3 yderste m i hver side ret = ærmegabskanter. Ærmegabskanterne strikkes herefter ret på resten af arb. På næste p fra r-siden strikkes indt: Strik 3 m r, strik 3 m r sm, strik hulmønster til der mangler 6 m på p, strik 1 r løs af, 2 r sm, træk den løse m over, slut med 3 m r. Strik 1 p fra vr-siden.

Næste p fra r-siden: Strik 3 m r, strik 2 m r sm, strik hulmønster til der mangler 5 m på p, strik 1 enk indt, strik 3 m r. Gentag således indt på hver 2. p og som beskrevet for denne sidst strikkede r-side p – i alt 2 (3) 4 (4) gange = 61 (65) 69 (75) m. Strik lige op til ærmegabet måler 18 (19) 20 (21) cm. Luk de midterste 25 (25) 27 (29) m til hals og strik hver side færdig for sig. Luk for endnu 1 m mod halsen og luk samtidig til skrå skulder for 5,6,6 (6,6,7) 6,7,7 (7,7,8) m. Strik den anden side færdig på samme måde.

**VENSTRE FORSTYKKE:**

Slå 39 (43) 47 (51) m op på p nr. 4½ og strik 1. p rib: 1 vr \* 1 dr r, 1 vr \*. På næste p (arb r-side), fortsættes således: Strik 21 (25) 29 (33) m glat, strik de sidste 18 m på p iflg. diagram. Når arb måler 11 (12) 12 (13) cm skiftes til p nr. 4 og der strikkes 8 cm rib over de glatstrikkede m fra arb r-side: Strik 1 vr \* 1 dr r, 1 vr \*. De øvrige m strikkes i hulmønster som hidtil. Når de 8 cm rib er strikket, skiftes igen til p nr. 4½ og der påbegyndes indt til skrå halsudskæring på næste p fra r-siden:

Strik 20 (24) 28 (32) m glat, strik de næste 2 m r sm, - dvs. at den 1. m i hulmønsterborten strikkes sammen med den sidste af de glatstrikkede m. Strik de sidste m i hulmønster. Nu er der strikket 1 indt.

Gentag således indt på skiftevis hver 4. og hver 6. p – i alt 15 (15) 16 (17) gange. SAMTIDIG når arb måler 36 cm, strikkes ærmegabs-aflukn + retstrikket ærmegabskant i beg af r-side p og som det er beskrevet for ryggen. Når ærmegabet måler som på ryggen lukkes til skrå skulder som beskrevet for ryggen.

**HØJRE FORSTYKKE:**

Strikkes som venstre forstykke, men modsat. Strik hulmønsterborten iflg. diagram.

Indt til skrå halsudskæring strikkes således fra arb r-side: Strik 17 m hulmønster, strik 1 enk indt hvor den 1. m der tages løs af er den sidste m i hulmønsterborten. Strik de rest m i glat.

**MONTERING OG HÆKLET KANT:**

Med p nr. 4 strikkes 29 (29) 31 (33) m op langs nakken. Strik 1 p r fra arb vr-side hvor m samtidig aflukkes.

Sy skuldere sømmene og sy sidesømmene.

Med hæklenål nr. 4 hækles en picotkant: Sæt garnet til forneden på højre forstykke med 1 km, \* hæk 4 lm, hæk 1 fm tilbage i 1. lm, spring picoten's længde over, 1 km ned i forkanten \*, gentag fra \* - \* hele vejen rundt.

Sy 3-4 knapper i langs ribben på venstre forstykke og luk med picoterne i modsatte side. Antallet af knapper afhænger af knappens størrelse.

Design: **HJERTEGARN***Fortsættes på bagsiden*

- = Ret på retsiden, vrang på vrangsiden
- ⊙ = Slå om pinden
- ◀ = 1 r løs af, strik 1 m r, træk den løse m over
- ▣ = 2 r sammen
- △ = Tag 2 m løs af, - løft m af som hvis de skulle strikkes sammen, strik 1 m r, træk de 2 m over
- ⊗ = Kantmaske, strikkes r på alle p

### HULMØNSTER

