

LANG VEST MED **KIMONOÆRMER**

Pasform: Meget rummelig

Materiale: Soon, 55 % bomuld / 45 % acryl (heigh bulk)
Str.: S/M (M/L) L/XL
Garnforbrug: 13 (14) 16 ngl á 50 g
Tilbehør: 1 stor knap
Modellens brystvidde: 108 (115) 122 cm
Hel længde: 94 (94) 94 cm
Pinde: Jumperpinde nr. 4½ og 5, rundpind nr. 4½ til halskanten (60 – 80 cm) + nr. 4½ (40 cm til ærmekant).
Strikkefasthed: 17 m og 22 p i mønster = 10 x 10 cm
Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde.

Forkortelser:

vrang = vrang på vrangside og retside.

glat = ret på retside, og vrang på vrangside.

Strikkforkortelser:

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, dr = drejet, sm = sammen, indt = indtagning, udt = udtagning, beg = begyndelsen, slutn = slutningen, gent = gentag, kantm = kantmaske.

RYG:

Slå 94 (100) 106 m op på p nr. jumperp nr. 4½ og strik 1. p r (= arb vr-side). På 2. p skiftes til p nr. 5 og der fortsættes iflg. diagram I. Strik lige op til arb måler 63 (62) 61 cm. På de næste 2 pinde slås 6 nye m op i slutn af p til kimonoærmer = 106 (112) 118 m på p. De nye m strikkes i mønster – og i forlængelse af ryggen mønster – dvs. at den m der hidtil er strikket som kantm i hver side, nu indgår i mønsteret, og den yderste m af de nye m i hver side strikkes som kantm (= ret på alle p). Strik lige op til ærmet, fra de nye opslåede m, måler 28 (29) 30 cm. Luk de midterste 20 m til hals og strik hver side færdig for sig. Luk til hals for endnu 2,1 m og luk samtidig til skrå skulder for 10,10,10,10 (10,11,11,11) 11,11,12,12 m. Strik den anden side på samme måde, blot modsat.

VENSTRE FORSTYKKE:

Slå 52 (55) 58 m op på p nr. 4½ og strik 1. p r (= arb vr-side). På 2. p skiftes til p nr. 5 og der fortsættes iflg. diagram II over de første 43 (46) 49 m. Der sidste 9 m på p er forkanten og strikkes **vrang** over resten af arb. Strik lige op til arb måler 63 (62) 61 cm. I slutn. af næste vr-sidep slås 6 nye m op til kimonoærme = 58 (61) 64 m. De nye m strikkes med i mønster som beskrevet for ryggen.

Strik lige op til ærmegabet måler 3 (4) 5 cm. Sæt de 9 forkantm på en m-holder til senere og luk derefter til hals fra arb vr-side, på hver 2. p – og for 3,2,1,1,1,1 m.

Strik lige op til ærmet måler 28 (29) 30 cm. Luk til skrå skulder som beskrevet for ryggen.

HØJRE FORSTYKKE:

Strikkes som venstre forstykke, blot modsat og iflg. diagram III.

MONTERING OG HALS- OG ÆRMEKANTER:

Sy skulder- og sidesømmene – sy alle sømme med delt tråd !

Halskant: Sæt højre forstykket 9 forkantm tilbage på rundp nr. 4½ (60-80 cm). Strik 137 m op langs halsudskæringen, sæt venstre forstykket 9 forkantm tilbage på p. Fortsæt i vrang over forkantm i begge sider – og strik de opstrikkede m i rib * 1 vr, 1 r *, slut med 1 vr. *Bemærk at ribben skal strikkes fast !* Når ribben måler 2½ cm, strikkes 1 knaphul i højre forkant: Strik 5 vr, luk de næste 2-3 m (afhængig af knappens str.), strik 1 vr. Strik p hen. På næste p slås 2-3 nye m op = 1 knaphul. Strik til ribben måler 5 cm og luk så af idet de første/sidste ca. 20 m af ribben i hver side først strikkes sammen 2 og 2 inden der aflukkes. Dette gøres for at halskanten kan ligge glat ind til kroppen i rundingen.

Ærmekanter: Strik 90 (92) 94 m op langs ærmets kant. Strik 3 cm rib * 1 r, 1 vr * hvorefter der lukkes af, - lidt fast. Strik kant langs det andet ærme på samme måde.

Isy knappen

Design: **HJERTEGARN**

- = Ret på retsiden, vrang på vrangsiden
- = Vrang på retsiden, ret på vrangsiden
- ⊗ = Kantmaske = Strikkes ret på alle pinde

DIAGRAM I / RYG




DIAGRAM II / VENSTRE FORSTYKKE




DIAGRAM III / HØJRE FORSTYKKE

